

牧丘・三富エリア

iPhone

メール設定マニュアル

iOS4.x~6.x


iPhone メール設定方法

端末標準のメールソフト以外をお使いの場合には以下の情報をメールソフトで設定します。

・自動設定について

メールソフトでメール設定をする際に、メールアドレス・パスワードなどを入力した後、自動で設定を行ってくれる場合がありますが、ほとんどの場合は自動設定では正しく設定できません。メール設定をする際には「**手動で設定する**」方法をお選びください。

・受信メールサーバの設定

| | |
|----------|---|
| サーバ | mmp.fruits.jp (エムエムピー ドット フルーツ ドット ジェイピー) |
| ポート番号 | 110 |
| セキュリティ保護 | なし |
| ユーザ名 | (例) メールアドレス : yamanashi@fruits.jp  入力するユーザ名 : yamanashi |
| パスワード | 上記メールアドレスのパスワード |

・送信メールサーバの設定

| | |
|----------|--|
| サーバ | mms.fruits.jp(エムエムエス ドット フルーツ ドット ジェイピー) |
| ポート番号 | 587 |
| セキュリティ保護 | なし |
| ユーザ名 | 受信側の設定と同じ |
| パスワード | 受信側の設定と同じ |

メールの新規設定

1 ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します




2 「設定」の画面で、「メール/連絡先/カレンダー」を選択します



3 「メール/連絡先/カレンダー」の画面で、「アカウントを追加…」を選択します



4 「アカウントの追加…」の画面で、「その他」を選択します



5 「その他」の画面で、「メールアカウントを追加」を選択します



6 「新規アカウント」の画面で、以下のように設定します



- ・「名前」 : 名前をローマ字で入力します 例) Taro Yamanashi
 - ・「アドレス」 : 「メールアドレス」を入力します 例) yamanashi@fruits.jp
 - ・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します
- ※ セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます
- ・「説明」 : 電子メールアドレスなどわかりやすい名前を入力します 例) yamanashi@fruits.jp

設定しましたら、「次へ」を選択します

7 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください



8 「新規アカウント」の画面で「POP」を選択し、「受信メールサーバ」の項目で以下のように設定します



- ・「ホスト名」 : **mmp.fruits.jp** と入力します
- ・「ユーザ名」 : 「**お客様のユーザ名**」を入力します 例) yamanashi

※[受信メールサーバの設定参照](#)

- ・「パスワード」 : 「**メールアドレスのパスワード**」を入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

設定しましたら、画面を下にスクロールさせます

9 「送信メールサーバ」の項目で、以下のように設定します



- ・「ホスト名」 : **mms.fruits.jp** と入力します
- ・「ユーザ名」 : 「**お客様のユーザ名**」を入力します 例)yamanashi

※[送信メールサーバの設定参照](#)

- ・「パスワード」 : 「**メールアドレスのパスワード**」を入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

設定しましたら、「保存」を選択します

10 検証中と表示されますので、しばらくお待ちください



「SSLで接続できません」の画面が表示された場合

「SSLで接続できません」の画面が表示された場合は、「はい」を選択します



11 「メール/連絡先/カレンダー」、の画面にもどりましたら、新しく追加したアカウントを選択します



12 アカウント情報の画面で、画面を下にスクロールして「SMTP」を選択します

※画面上部の「アカウント情報」の箇所は、アカウントの説明として入力した名称が表示される事があります



13 「SMTP」の画面で「プライマリサーバ」の項目の「mms.fruits.jp」を選択します



14 「mms.fruits.jp」の画面で、以下のように設定します



- ・「サーバ」 : 「オン」に設定します

「送信メールサーバ」

- ・「ホスト名」 : **mms.fruits.jp** と入力します
- ・「ユーザ名」 : 「**お客様のユーザ名**」を入力します (例) yamanashi

※[送信メールサーバの設定](#)参照

- ・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

- ・「SSLを使用」 : 「オフ」に設定します
- ・「認証」 : 「パスワード」に設定します
- ・「サーバポート」 : **587** と入力します

設定したら、「完了」を選択します

15 「SMTP」の画面で、画面左上のボタンを選択します



16 アカウント情報の画面で、「詳細」を選択します

※画面上部の「アカウント情報」の箇所は、アカウントの説明として入力した名称が表示される場合があります。



17 「詳細」の画面で以下のように設定します



「削除したメッセージ」

- ・「削除」 : 必要に応じて設定します

「受信設定」

- ・「SSL」を使用 : 「オフ」に設定します
- ・「認証」 : 「パスワード」に設定します
- ・「サーバから削除」 : 必要に応じて設定します
- ・「サーバポート」 : **110**と入力します

設定しましたら、画面左上のボタンを選択します

18 アカウント情報の画面で、「完了」を選択します

※画面上部の「アカウント情報」の箇所は、アカウントの説明として入力した名称が表示される場合があります



以上で、メールアカウントの作成は完了です